


Becky! IMAP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 1


デスクトップよりアイコンをダブルクリックし、**Becky!**を起動します。



Becky! IMAP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 2

Becky!を起動した後、【ツール(T)】をクリックし、【メールボックスの設定(M)】をクリックします。



Becky! IMAP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 3

メールボックスの設定画面から【基本設定】をクリックします。

各項目を確認します。

The screenshot shows the 'Basic Settings' tab of the 'Mailbox Settings' dialog. The 'Authentication Method' section is highlighted with a red box, showing 'Standard' selected. A red arrow points from this section to a text box below. The 'IMAP' and 'SMTP' checkboxes are also checked and highlighted with a red box.

メールボックス名(X): [] 巡回対象(L) ☒

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報
名前(N): []
メールアドレス(A): []@pikara.ne.jp

サーバー情報
受信プロトコル(I): IMAP4rev1
IMAPサーバー (受信) imap.pikara.ne.jp ☒ IMAPS
SMTPサーバー (送信) (S): smtp.pikara.ne.jp ☐ OP25B ☒ SMTPS
ユーザーID(U): []@pikara パスワード(P): []

認証方式(H) ☒ 標準 ☐ CRAM-MD5 ☐ NTLM ☐ OAuth2

☐ 起動時に接続(L) ☐ メールボックスを開くと同時に接続(L)

メールアドレス: あなたのメールアドレスを入力します
ここで入力されたメールアドレスは、あなたが送受信するメールの送信元(From)に設定されますので、間違いなく記述して下さい。

プロファイル
グループ

認証方式が「**CRAM-MD5**」になっている方は、**変更が必要**です。
「**標準**」へ変更をお願いします。

■基本設定

IMAPS

チェックあり

SMTPS

チェックあり

認証方式(H)

標準



Becky! IMAP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 4

メールボックスの設定画面から【詳細】をクリックします。

各項目を**確認**します。

各項目確認・設定内容変更後、

【OK】をクリックし、メールボックスの設定は完了です。

■詳細

サーバのポート番号 SMTP:

465

サーバのポート番号 IMAP4:

993

SMTP認証

CRAM-MD5：チェックなし

LOGIN・PLAIN：チェックあり

「CRAM-MD5」にチェックがついている方は、**変更が必要**です。
チェックを外してください。