


Becky! POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 1


デスクトップよりアイコンをダブルクリックし、**Becky!**を起動します。



Becky! POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 2

Becky!を起動した後、【ツール(T)】をクリックし、【メールボックスの設定(M)】をクリックします。



Becky! POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 3

メールボックスの設定画面から【基本設定】をクリックします。

各項目を確認します。

[illegible]

■基本設定

POP3S

チェックあり

SMTPS

チェックあり

認証方式(H)

標準



Becky! POP（受信設定）およびSMTP（送信設定）の確認・変更手順

STEP 4

メールボックスの設定画面から【詳細】をクリックします。

各項目を確認します。

各項目確認・設定内容変更後、

【OK】をクリックし、メールボックスの設定は完了です。

メールボックス名(X): [] 巡回対象(Z)

基本設定 接続 メール作成 受信 **詳細**

サーバーのポート番号

SMTP: 465 (標準: 25)

POP3: 995 (標準: 110)

IMAP4: 995 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(U): デフォルト

☐ 証明書を検証しない(S)

☒ クライアント証明書を使用(E) ...

IMAP関連

IMAPフォルダ: [] ☐ 接続時にフォルダの未読数を更新(V)

☒ ごみ箱をサーバー上に置く(I) ごみ箱のフォルダ名: Trash

☐ 草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft

☐ 送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent

☐ 「タスク」をサーバー上に置く(X) ☐ 拡張ネームスペースを表示(H) ☐ ↑ 自動取得(Z)

プロファイル(R): (標準) 新規(W) 削除(D)

グローバルプロファイル(G)... **OK** キャンセル

■詳細

サーバーのポート番号 SMTP:
465

サーバーのポート番号 POP3:
995

SMTP認証

CRAM-MD5：チェックなし

LOGIN・PLAIN：チェックあり

「CRAM-MD5」にチェックがついている方は、**変更が必要**です。
チェックを外してLOGIN・PLAINにチェックしてください。